





Ce document permet à l'utilisateur d'installer l'application **GSF NAV** pour Android sur l'appareil mobile de leur choix.

Faire les étapes de cette page si l'appareil mobile permet l'utilisation de la fonction « **Mount SD Card** » et que les applications sont installées sur la carte SD. Se rendre aux pages suivantes si cette option n'est pas offerte.

- Brancher l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Déverrouiller l'appareil si nécessaire.




- Sur la page d'accueil, faire glisser l'écran vers le bas afin d'avoir accès aux paramètres de connexion. Il faut s'assurer de toucher à la barre noire dans le haut de l'écran pour la descendre jusqu'en bas. Appuyer sur « **Connected in charging mode** » (comme pour la tablette CT7).



- Choisir l'option « **Mount SD Card** ». Elle permet de connecter directement les cartes mémoires de l'appareil à l'ordinateur et de transférer les données de l'un vers l'autre.




- L'appareil est désormais reconnu comme un périphérique USB. *Sur l'ordinateur*, sélectionner « **Ouvrir le dossier et afficher les fichiers** » dans la fenêtre qui s'est ouverte automatiquement.




*Suite à la page 4...*

Faire les étapes de cette page si l'appareil mobile permet l'utilisation de la fonction « **Connexion par mémoire de stockage USB** ». Se rendre aux pages suivantes si cette option n'est pas offerte.


- Brancher l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Déverrouiller l'appareil si nécessaire.



- Une interface avec le logo Android devrait s'être ouverte automatiquement. Si cette interface ne s'est pas affichée, sur la page d'accueil, faire glisser l'écran vers le bas afin d'avoir accès aux paramètres de connexion. Il faut s'assurer de toucher à la barre noire dans le haut de l'écran pour la descendre jusqu'en bas. Appuyer sur « **Connecté par USB** » pour faire apparaître la fenêtre. Appuyer sur le bouton « **Activer la mémoire de stockage USB** » au bas de l'écran.




- Le téléphone est désormais reconnu comme un périphérique USB. La lettre du disque amovible peut varier selon la disponibilité sur le poste de travail.




*Suite à la page 4...*

Faire les étapes de cette page si les deux options précédentes ne sont pas disponibles.


- Brancher l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Déverrouiller l'appareil si nécessaire.



- Faire glisser l'écran vers le bas afin d'avoir accès aux paramètres de connexion. Il faut s'assurer de toucher à la barre noire dans le haut de l'écran pour la descendre jusqu'en bas. Appuyer sur la première option visible correspondant à une option de branchement USB. Les options peuvent être « **Charge USB uniquement** », « **Connecté en tant qu'appareil photo** », « **Connecté en tant qu'appareil multimédia** » ou « **Connecté comme stockage USB** ».




- Choisir l'option « **Périphérique multimédia (MTP)** ». L'appareil devrait être reconnu par l'ordinateur par son nom.




*Suite à la page suivante...*

- Regarder les dossiers déjà présents sur le disque amovible ou l'appareil. Si le dossier « **Applications** » n'est pas présent, en créer un avec le bouton **Nouveau dossier**. Ouvrir le dossier.



- Ouvrir une seconde fenêtre de l'**Explorateur Windows** et naviguer jusqu'à l'emplacement où se situe le fichier avec l'extension .apk.
- Transférer le fichier avec l'extension .apk vers l'appareil mobile.
- Désinstaller la mémoire de stockage USB où l'appareil de l'ordinateur.



*Suite à la page suivante...*

***LA PROCHAINE ÉTAPE EST OBLIGATOIRE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL!***

- Pour déconnecter l'appareil en mode « **Stockage USB** » de l'ordinateur, regarder sur le téléphone et appuyer sur le bouton portant désormais la mention « **Désactiver la mémoire de stockage USB** ». Si le bouton n'est pas visible, refaire les étapes de la page 4.



- Pour déconnecter l'appareil en mode « **Mount SD Card** » ou « **Périphérique multimédia** » de l'ordinateur, regarder sur l'appareil et choisir l'option « **Charging** ».



***SI CETTE ÉTAPE N'EST PAS FAITE, L'APPAREIL PEUT NE PLUS FONCTIONNER CORRECTEMENT PAR LA SUITE (ENGENDRE DES COÛTS IMPORTANTS).***

- Déconnecter l'appareil de l'ordinateur.

*Suite à la page suivante...*

- Sur l'appareil mobile, appuyer sur l'application « **Gestionnaire de fichiers** » ou le « **File Explorer** » selon l'appareil mobile utilisé.
- Naviguer jusqu'au dossier **Applications** puis appuyer sur « **GSFNAV Android v.2.x.x.apk** ». Ceci ouvre une fenêtre demandant d'installer une nouvelle application ou une mise à jour d'une application (**GSFNAV**).
- Après avoir lu les autorisations (si applicable), appuyer sur « **Installer** ». L'installation peut prendre plusieurs minutes.
- Lorsque terminé, retourner à la page d'accueil. Si le raccourci pour l'application **GSFNAV** n'est pas visible, appuyer sur le bouton « **Apps** ».



- Trouver « **GSFNAV** » parmi les applications proposées et appuyer dessus tout en maintenant la pression. Cette action permet d'ajouter un raccourci sur la page d'accueil. Placer l'icône à l'endroit désiré sur la page d'accueil.
- Ouvrir l'application **GSFNAV**.
- Si la fenêtre « **Première utilisation** » s'ouvre et demande la version de **GSFNAV** à utiliser, sélectionner « **Pro** ». Si l'application demande un numéro de licence, appeler Groupe Système Forêt pour l'obtenir.
- Si une carte s'ouvre à l'écran, quitter l'application.

Note : Bien que pour la majorité des installations tout se déroule sans tracas, il est possible que l'application **GSFNAV** doive être désinstallée avant l'installation de la nouvelle version. La désinstallation de l'application implique que le numéro de licence doit être inscrit à nouveau. Appeler Groupe Système Forêt pour l'obtenir.